




DIESES THEMA GILT FÜR: Versionen: **Alle** | Editionen: **FW, RD** | ab: **2020-D** | Stand: **15.10.2020**


Mit MP-FEUER gibt es die Möglichkeit, in den **► Desktop-Apps** mit Hilfe der folgenden Barcodes eine personenbezogene Kleiderkammer-Umbuchung durchzuführen.

▲ Für eine Kleiderkammer-Umbuchung gehen Sie folgendermaßen vor

1. Auswahl Desktop-App wählen

Drücken Sie auf dem Programm-Desktop den Einstellungen-Knopf  und wählen Sie das Untermenü **► Desktop-Apps**.


Wählen Sie aus der Liste den Eintrag „Kleiderkammer-Umbuchung“.



2. Desktop-App hinzufügen

Diesen Eintrag können Sie wahlweise doppelklicken oder mit der linken Maustaste auf den Programm-Desktop ziehen, um die Desktop-App zu ergänzen.

Anschließend können Sie Farbe und Größe des App-Symbols festlegen und wählen den Modus „Personenbezogene Buchung“. Außerdem können Sie festlegen, ob „Alle“ oder nur eins der drei Register verfügbar sein sollen.



Mit dem Knopf **[OK]** wird das App-Symbol auf dem Programm-Desktop ergänzt.

Bei Bedarf können Sie nachträglich die Einstellungen anpassen oder die Desktop-App wieder entfernen, indem Sie auf dem App-Symbol die rechte Maustaste drücken.

3. Kleiderkammer-Umbuchung öffnen

Starten Sie auf dem MP-FEUER Desktop die App **► Kleiderkammer-Umbuchung** mit dem Modus „Personenbezogene Buchung“ und wählen Sie das passende Register.



Die nachfolgenden Barcodes können nur im passenden Register verwendet werden.



DIESES THEMA GILT FÜR: Versionen: **Alle** | Editionen: **FW, RD** | ab: **2020-D** | Stand: **15.10.2020**

Register „Abgang“

1. Register öffnen

Durch Scannen des Barcodes wechseln Sie in das Register **[Abgang]**.



Register [Abgang]

2. Gegenstand wählen

Durch Scannen des Barcodes springen Sie in das Feld **[Barcode/RFID]**.



Feld [Barcode/RFID]

3. Gegenstand Barcode lesen

Scannen Sie nun den Barcode des Ausrüstungsgegenstands. Es können auch mehrere Ausrüstungsgegenstände nacheinander eingelesen werden.

Alternativ können Sie einen Barcode aus der Liste entfernen, indem Sie diesen erneut scannen.

4. Standort ändern

Durch Scannen des Barcodes Feld **[Standort]** können Sie den Standort des Ausrüstungsgegenstands ändern. Auf Seite 4 finden Sie eine Druckvorlage, um den Standort zu erfassen.



Feld [Standort]

5. Vorgang abschließen

Als Nächstes scannen Sie den Barcode **[Buchen]**. Alternativ können Sie den Vorgang **[Verwerfen]**. Danach können Sie in ein anderes Register wechseln oder das Fenster „Kleiderkammer-Umbuchung“ **[Schließen]**.




[Buchen]



[verwerfen]



[Schließen]





DIESES THEMA GILT FÜR: Versionen: **Alle** | Editionen: **FW, RD** | ab: **2020-D** | Stand: **15.10.2020**

▲ Register „Bestand“

Durch Scannen des Barcodes wechseln Sie in das Register **[Bestand]**.



Register [Bestand]

Hier sehen Sie alle Gegenstände, die aktuell in der Reinigung sind.

Es können keine Buchungen erfasst werden.

The screenshot shows a window titled 'Kleiderkammer Umbuchung' with three tabs: 'Abgang', 'Bestand', and 'Zugang'. The 'Bestand' tab is active, displaying a table of items currently in the cleaning process. The table has the following structure:

Gegenstände in der Reinigung					
Bezeichnung	Größe	Zuteilung	Standort	Abteilung	Typ
Einsatz-Hose	52	Albrecht Anton		Musterhausen-LZ 1	Typ-A

At the bottom right of the window, there is a 'Schließen' button.



DIESES THEMA GILT FÜR: Versionen: **Alle** | Editionen: **FW, RD** | ab: **2020-D** | Stand: **15.10.2020**

▲ Register „Zugang“

1. Register öffnen

Durch Scannen des Barcodes wechseln Sie in das Register **[Zugang]**.



Register [Zugang]

2. Gegenstand wählen

Durch Scannen des Barcodes wechseln Sie in das Feld **[Barcode/RFID]**.



Feld [Barcode/RFID]

Scannen Sie nun den Barcode des Ausrüstungsgegenstands. Es können auch mehrere Ausrüstungsgegenstände nacheinander eingelesen werden.

Alternativ können Sie einen Barcode aus der Liste entfernen, indem Sie diesen erneut scannen.

3. Standort ändern

Durch Scannen des Barcodes wechseln Sie zum **[Standort]** und können diesen ändern. Auf Seite 4 finden Sie hierzu eine Druckvorlage.



Feld [Standort]

4. Vorgang abschließen

Als Nächstes scannen Sie den Barcode **[Buchen]**. Alternativ können Sie den Vorgang **[Verwerfen]**. Danach können Sie in ein anderes Register wechseln oder das Fenster „Kleiderkammer-Umbuchung“ **[Schließen]**.



[Buchen]



[verwerfen]



[Schließen]



DIESES THEMA GILT FÜR: Versionen: **Alle** | Editionen: **FW, RD** | ab: **2020-D** | Stand: **15.10.2020**

▲ Beispiele Standort

Diese Beispiele zeigen die Barcodes für das Feld **[Standort]**. Hier sollte darauf geachtet werden, dass Ihre Einstellungen unter **► Einstellungen ► Programm ► Stammdaten ► Kleiderkammer ► Standort** mit den Barcodes übereinstimmen.



Optional können Sie mit zahlreichen Online-Diensten eigene Barcodes im Format „Code 128“ erstellen, um ohne Tastatur zu arbeiten.



Kleiderkammer



Reinigung intern



Reinigung extern